

SALES-WS

Выгрузка продаж из кассового сервера в АКТУ по протоколу SOAP обеспечивается сервисом Sales-ws. Для его работы необходимо на КС установить пакет artixcs-sales-ws командой:

```
sudo apt-get install artixcs-sales-ws
```

Также сервис можно установить на отдельную машину, указав в настройках доступ к ядру КС.

При установке пакета в директории /opt/artixcs-sales-ws/ создается конфигурационный файл application.properties, в котором указываются следующие параметры:

Наименование	Тип данных	Возможные значения	Описание	Примечания
server.use-forward-headers	логический	- true - false	Включение/отключение заголовка X-Forwarded-For в запросах	По умолчанию true
server.port	числовой		Порт сервера	По умолчанию 38059
urls.create.driver	строковый		Название JDBC драйвера	По умолчанию com.mysql.jdbc.Driver
urls.create.url	строковый		URL подключения для создания БД магазина	По умолчанию jdbc:mysql://\${mysql.host:127.0.0.1}:\${mysql.port:3306}?user=netroot&password=netroot&characterEncoding=UTF-8&zeroDateTimeBehavior=convertToNull
urls.create.postgre.driver	строковый		Название JDBC драйвера	По умолчанию org.postgresql.Driver
urls.create.postgre.url	строковый		URL подключения для создания глобальной БД PostgreSQL	По умолчанию jdbc:postgresql://\${postgresql.host:127.0.0.1}:\${postgresql.port:5432}/documents?user=netroot&password=netroot&characterEncoding=UTF-8&zeroDateTimeBehavior=convertToNull
connection.connectionCount	числовой		Количество соединений в пуле	По умолчанию 5
rest.port	числовой		Порт ядра	По умолчанию 38051
rest.host	строковый		Хост ядра	По умолчанию localhost
rest.user	строковый		Имя пользователя для авторизации по REST-протоколу на КС (для получения доступа к ядру КС)	По умолчанию admin По умолчанию настройка закомментирована, так как она используется только в случае, если сервис устанавливается на отдельную машину и включена авторизация на КС.
rest.password	строковый		Пароль для авторизации по REST-протоколу на КС (для получения доступа к ядру КС)	По умолчанию admin По умолчанию настройка закомментирована, так как она используется только в случае, если сервис устанавливается на отдельную машину и включена авторизация на КС.
security.basic.enabled	логический	- true - false	Включение/отключение аутентификации	По умолчанию false
security.user.name	строковый		Логин	По умолчанию user Работает при security.basic.enabled=true
security.user.password	строковый		Пароль	По умолчанию password Работает при security.basic.enabled=true

Актуальная wsdl расположена по адресу: <http://<хост сервера>:<порт>/sales-ws/cashserver/sales/ws/sales.wsdl>.