

# Условия автоначислений бонусов



Полный список доступных шаблонов можно посмотреть во внутренней документации LM по адресу <http://хост:порт/loyalty-webapp/doctemplates>

## Шаблоны

Сумма накоплений на карте должна быть больше или равна указанному значению. Значение баланса указывается при задании условия в поле ввода.

Например:

Сумма накоплений на карте больше 2000

В таком случае если сумма накоплений на карте:

- сумма накоплений: 560,30 - условие НЕ сработает
- сумма накоплений: 1999,99 - условие НЕ сработает
- сумма накоплений: 2000,00 - условие сработает
- сумма накоплений: 2180,15 - условие сработает
- сумма накоплений: 6789,01 - условие сработает

Значение суммы накоплений хранится в поле карты: 'Сумма' (cardSum)

Бонусный баланс на карте должна быть больше указанного значения и одновременно меньше другого. При этом оба крайних значения включены в диапазон.

Например:

Бонусный баланс на карте больше 1000 и меньше 3000

В таком случае если на карте баланс:

- бонусный баланс: 850,00 - условие НЕ сработает
- бонусный баланс: 999,99 - условие НЕ сработает
- бонусный баланс: 1000,00 - условие сработает
- бонусный баланс: 2999,99 - условие сработает
- бонусный баланс: 3000,00 - условие сработает
- бонусный баланс: 3000,01 - условие НЕ сработает

Может быть указана одна или несколько групп карт. Если указано несколько групп, то карта должна входить минимум в одну любую из указанных.

Сумма накоплений на карте должна быть больше указанного значения и одновременно меньше другого, при этом оба крайних значения включены в диапазон.

У клиента (владельца карты) должен присутствовать хотя бы один признак из указанного списка. Признаки покупателя можно настроить в 'Клиенте' в поле 'Признаки'.

Начисление бонусных баллов будет автоматически произведено в дату, которая указана у клиента в качестве даты рождения.

Бонусный баланс на карте должен быть больше либо равен указанному значению.

У клиента (владельца карты) должен присутствовать указанный признак. Указан может быть только один признак. Признаки покупателя можно настроить в 'Клиенте' в поле 'Признаки'.

Номер карты должен начинаться с определенного набора символов.