

Установка и обновление

- [Установка](#)
- [Первоначальная настройка](#)
- [Обновление](#)
- [Логирование](#)



Установка, первоначальная настройка и обновление системы Artix Loyalty Management производится только при наличии интернет-соединения.

Установка

Система Artix Loyalty Management может быть установлена на кассовый сервер или как самостоятельное программное обеспечение на выделенный сервер.

Для установки Artix Loyalty Management выполните команды:

```
sudo su
curl http://update.artix.su/static/cs/install_scripts/stable/loyalty_env/install.sh -o /tmp/install.sh
chmod +x /tmp/install.sh
/tmp/install.sh
```

Будут скачаны установочные скрипты, добавлены необходимые репозитории, установлены требуемые зависимости и запущены нужные сервисы.

Первоначальная настройка

При установке на кассовый сервер, имеющий стандартные настройки, дополнительно настраивать систему Artix Loyalty Management не требуется.

Если система установлена на отдельный сервер и/или требуется указать нестандартные настройки, то необходимо:

1. Перейти в веб-интерфейс системы лояльности.
2. Авторизоваться под учетной записью пользователя `service` с паролем `service` (встроенный пользователь, для которого может быть выполнен вход в систему без связи с кассовым сервером).
3. Выполнить дальнейшую настройку в [модуле "Управление"](#) во вкладке "[Настройки](#)".



После установления связи с кассовым сервером необходимо настроить роли и права пользователей для Artix Loyalty Management. Подробнее об этом можно прочитать в разделе "[Пользователи и роли](#)".

Обновление

Для обновления системы лояльности необходимо выполнить команды:

```
sudo su
curl http://update.artix.su/static/cs/install_scripts/stable/loyalty_env/update.sh -o /tmp/update.sh
chmod +x /tmp/update.sh
/tmp/update.sh
```

Будут скачаны скрипты для обновления, и обновлены требуемые зависимости.

Логирование

Журнал запросов к Artix Loyalty Management ведется в основном логе `/opt/tomcat8-artix/logs/loyalty/loyalty-webapp.log`.