

Touch-панель и новые возможности

- [Общие рекомендации](#)
- [Touch-панель](#)
- [Рекомендации по настройке кнопок touch-панели](#)
 - [Виды кнопок](#)
 - [Использование кнопок](#)
- [Иконки](#)
- [Быстрый доступ к выбору типа оплаты](#)
- [Боковое меню](#)



Функционал для работы с параметрами кнопок "Цвет нажатия", "Стиль кнопки" и "Иконка" поддержан для:

- Artix:POS версии **5.308** и выше,
- Artix:Control Center **#64** и выше,
- Artix:Yuki **#759** и выше.

В данной статье описаны основные принципы и рекомендации по настройке управляющих кнопок в интерфейсе Artix:POS 5.


Общие рекомендации

Для ознакомления с преднастроенными макетами интерфейса необходимо загрузить демонстрационные справочники (дефолтный дамп):



При инициализации БД справочники кассы будут полностью очищены и перезаписаны демонстрационными данными. Рекомендуется выполнять это действие только на тестовых стендах.


1. Обновите кассовое ПО до актуального релиза.
2. Перейдите в [сервисное меню кассы](#).
3. Выполните [инициализацию данных в БД кассы](#), выбрав подходящий дамп базы данных (для продуктового или fashion-ритейла).
4. После загрузки демонстрационных справочников будут обновлены не только справочники товаров, но и сетка с кнопками.



Touch-панель

Touch-панель спроектирована с учетом эргономики рабочего места кассира. Она обеспечивает быстрый доступ к необходимому количеству управляющих кнопок, расположенных по принципу сетки.

Сетка включает в себя 6 строк и 4 колонки, что позволяет разместить до 24 малых **кнопок** на одном экране.




Изменение размерности и других параметров сетки осуществляется с помощью утилиты администрирования [Yuki](#).

Рекомендации по настройке кнопок touch-панели

В кассовом ПО Артикс реализована возможность комбинирования элементов управления различных размеров в пределах сетки. Эргономичное распределение и группировка кнопок:


- делает интерфейс интуитивно понятным,
- ускоряет визуальную навигацию,
- повышает скорость кассового обслуживания и упрощает процесс обучения нового персонала.



Виды кнопок

Рекомендуется использовать четыре базовые разновидности кнопок:


Вид кнопки	Пример	Описание
Малая	Малый пакет	Базовый элемент, занимающий одну ячейку (слот) сетки Touch-панели

Средняя горизонтальная		Занимает две смежные малые ячейки по горизонтали
Средняя вертикальная		Занимает две смежные малые ячейки по вертикали
Большая		Занимает увеличенную область из четырех ячеек (2x2)

Использование кнопок

При использовании кнопок рекомендуется придерживаться следующих правил:

- **Малые кнопки** целесообразно назначать для вызова стандартных, линейных функций кассира.
- **Средние кнопки** оптимальны для визуального выделения наиболее востребованных линейных операций. Их использование гарантирует максимально быстрый доступ к часто вызываемым функциям (например: "Каталог товаров", "Поиск", "Карта клиента").
- **Большие кнопки** целесообразно назначать для вызова критически важных и завершающих действий. Увеличенная площадь нажатия фокусирует внимание кассира на ключевых этапах работы с документом и минимизирует риск случайного промаха (например: "Оплата", "Заккрыть чек", "Отмена").



Для группировки операций рекомендуется создавать [вложенные touch-панели](#), которые отображаются при нажатии на одну из кнопок. Например, под общим названием "Чек" сгруппированы операции "Отложить чек", "Восстановить чек", "Просмотр отложенных чеков".

Иконки

В кассовом ПО Artix реализована возможность настройки иконок:

- для [кнопок touch-панели](#),
- для [подменю и кнопок меню кассира](#).

Возможно использование:

- стандартных иконок из предустановленного набора,
- собственных иконок.

Быстрый доступ к выбору типа оплаты

Данный механизм предназначен для оптимизации и ускорения процесса расчета с покупателем. Вывод кнопок для конкретных видов валют непосредственно на экран в режиме Подытога позволяет исключить промежуточный шаг (нажатие кнопки "Выбор оплаты") и сократить количество действий кассира. Настройка осуществляется с помощью утилиты администрирования [Yuki](#).

Продажа №3 🛒 2		Кассир	
БАКЛАЖАНЫ	120.00	К оплате	220.00
1.000 x 120.00			
ПЕРЕЦ БОЛГАРСКИЙ	100.00		
1.000 x 100.00			
Сумма скидков 0.00			
Сумма чека 220.00			
		СБП Сертификат Наличные	Назад Банковская карта
v.4.6.283		24.06.25 / 12:47 Смена 5 Касса 1	

Для использования типа оплаты необходимо назначить соответствующее действие на выбранную кнопку Touch-панели.

- **Действие:** "Оплата валютой"
- **Команда:** [COMMAND_VALUT](#)
- **Параметр:** valCode
- **Значение:** Код соответствующей валюты (из [справочника валют](#))

Боковое меню

Touch-панель включает часто используемые операции. В [Боковое меню](#) рекомендуется выносить сервисные или редко используемые функции кассового ПО. Например:

- "Блокировка кассы",
- "Калькулятор",
- "Возврат по чеку продажи",
- "Выход в меню".

Это позволяет визуальнo разгрузить экран, так как Боковое меню открывается нажатием на кнопку



Продажа №1 🏷️ 1



БУЛОЧКА С
КОРИЦЕЙ45.00

1 x 45.00

Сумма скидок0.00

Сумма чека45.00

Масте

Сум

Вве

Кол

Кат

Кар

Сре
пак

✕

Блокировка кассы

Калькулятор

Возврат по чеку продажи

Выход в меню

Q v.4.6.273

13.01.25 / 22:01

Смена 1 Касса 777_242