

Настройка менеджера рассылок

Рассылка сообщений может осуществляться через шлюз:

- SMS.RU,
- ArtixCashServer,
- ArtixMessagingService.

Программное обеспечение Artix позволяет осуществлять следующие типы рассылок:

- информационные,
- сгорание бонусов,
- событийные (начисление и списание бонусов).

Подробнее об установке менеджера рассылок и push-уведомлений можно прочитать в разделе "[Установка менеджера рассылок](#)".



После осуществления всех настроек необходимо перейти в модуль "**Рассылки**" и настроить необходимые рассылки. Подробнее об этом можно прочитать в разделе "[Рассылки](#)".

Настройка рассылки

Для настройки рассылки через шлюз менеджера необходимо в Artix Loyalty Management перейти в модуль "**Управление**" на вкладку "**Настройки**":

1. В сетевых настройках во вкладке "**Менеджер рассылок**" указать физический ip-адрес и порт сервера, где установлен сервис:

2. Нажать кнопку **Сконфигурировать менеджер рассылок**, на сервис будут скопированы настройки из Artix Loyalty Management.
3. Перейти в модуль "**Управление**" на вкладку "**Настройки внешних шлюзов**" и добавить подключение, выбрав шлюз в выпадающем списке:

а. Для рассылки через шлюз "SMS.RU" прописать api_id:

Редактор подключения к внешнему шлюзу

Название подключения

Новое подключение

☒

Активен

Шлюз

SMS.ru

api_id

GTFDG-548693-GR8675-YHFG

Отменить

Сохранить

в. Для рассылки через шлюз "ArtixCashServer":

Редактор подключения к внешнему шлюзу

Название подключения

Новое подключение

☒

Активен

Шлюз

ArtixCashServer

Отменить

Сохранить

- с. Для рассылки через шлюз **"ArtixMessagingService"** указать физический ip-адрес и порт сервера, где установлен сервис, а также выбрать приоритетный способ рассылки:

Редактор подключения к внешнему шлюзу

Название подключения: Новое подключение

Активен: ☒

Шлюз: ArtixMessagingService

Адрес: 192.169.10.111

Порт: 8080

Приоритет рассылки: TELEGRAM, SMS

Отменить Сохранить

4. В настройках Artix Control Center перейти в раздел **"СМС"** и настроить СМС-шлюз:

artix Control Center

Настройки сервера | СМС

Информация о настройках СМС шлюза

Ключ:	Основной
URL шлюза для отправки СМС:	https://in.gates.wp.tdera.ru/notification
Маска телефона для отправки СМС:	*[+]?[78]?([0-9]{10})\$
Преобразование телефона для отправки СМС:	711
Имя отправителя СМС, которого увидит получатель:	Artix
Идентификатор отправителя СМС, по которому шлюз понимает откуда отправлена СМС:	CashServer
Текст для СМС в формате SpEL:	'Код подтверждения: ' + verifyCode
Тип СМС шлюза:	TDERA
Ключ для авторизации на СМС шлюзе:	<auth_key>
Пароль для авторизации на СМС шлюзе (при необходимости):	<auth_key_password>

Количество объектов: 1

© «ARTIX», 2023 Режим работы: Standalone версия: 4.0.1161

Подробнее об этом можно прочитать в разделе **"Настройки сервера"** (подраздел "СМС").